



DOCUMENTAÇÃO

Máquina no domínio

Como colocar a máquina no domínio


SUMÁRIO

1.	Colocando a máquina no domínio.....	3
I	Código cmd	3
II	Painel de controle.....	3
III	Domínio ou grupo de trabalho	6

1. Colocando a máquina no domínio

I Código cmd


Aperte o botão Windows + R e digite CMD



No CMD digite "IPCONFIG"

II Painel de controle

Abra o painel de controle > central de rede e compartilhamento



Depois vá em Ethernet 2 > Propriedades

Central de Rede e Compartilhamento

← → ▾ ▴ > Painel de Controle > Todos os Itens do Painel de Controle > Central de Rede e Compartilhamento ▾

Início do Painel de Controle

Alterar as configurações do adaptador

Alterar as configurações de compartilhamento avançadas

Opções de streaming de mídia

Exibir suas informações básicas de rede e configurar as conexões

Exibir redes ativas

Rede 2
Rede pública

Tipo de acesso: Internet
Conexões: Ethernet 2

Alterar as configurações de rede

 Configurar uma nova conexão ou rede

Status de Ethernet 2

Geral

Conexão

Conectividade IPv4:	Internet
Conectividade IPv6:	Internet
Status da Mídia:	Ativo
Duração:	01:10:22
Velocidade:	100,0 Mbps

Detalhes...


Atividade

	Enviados	Recebidos
Bytes:	89.771.885	2.859.329.458


Propriedades Desativar Diagnosticar

Fechar

Na tela Propriedades de Ethernet 2 desative a opção “Protocolo IP versão 6 (TCP/IPv6)”




Depois vá na opção “Protocolo IP versão 4 (TCP/IPv4)” > Propriedades




Mude a configuração de “IP automático” para “Usar o seguinte endereço IP” e coloque as seguintes informações:

- endereço IPv4 que está no cmd no meu caso “192.168.1.44”
- Máscara de sub rede: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.1.254
- DNS preferencial: 192.168.1.100
- DNS alternativo: 8.8.8.8




III Domínio ou grupo de trabalho

Va em sobre o computador > domínio ou grupo de trabalho




ID do dispositivo	F6140A14-58AF-4478-8372-17D27EA348E8
ID do Produto	00331-10000-00001-AA241
Tipo de sistema	Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64
Caneta e toque	Nenhuma entrada à caneta ou por toque disponível para este vídeo
Links relacionados	Domínio ou grupo de trabalho Proteção do sistema Configurações avançadas do sistema

Na tela propriedades do sistema vá em Alterar



Mude a parte de “Membro de” para domínio e coloque SAT.COM



Alterações de Nome/Domínio do Computador

Você pode alterar o nome e a associação deste computador. As alterações podem afetar o acesso a recursos de rede.

Nome do computador:
Virtual

Nome completo do computador:
Virtual

Mais...


Membro de

☒ Domínio:
SAT.COM

☐ Grupo de trabalho:
WORKGROUP

OK Cancelar

Após isso coloque um usuário ativo no domínio e reinicie a máquina




Alterações de Nome/Domínio do Computador

Digite o nome e a senha de uma conta com permissão para ingressar no domínio.

Nome de usuário
Leandro.brito

Senha
●●●●●●●●

OK Cancelar



FIM!!