



DOCUMENTAÇÃO

CONFIGURAÇÃO TINTOMÉTRICO

Documentação passo a passo – Configuração do tintométrico


SUMÁRIO

- 1 – Configurando o tintométrico
- I – Entre no Sistema e siga o passo a passo
- II – Configurando o tintométrico
- III - Servidores > Tintométricos > Sherwin Wiliams
- IV - Erro de ODBC (SHERWIN WILIAMS)
- V - Colocar o ip do servidor da (RESICOLOR)
- VII - Colocar o ip do servidor da (CORAL)
- VIII - Colocar o ip do (SUVINIL)
- IX - Erro de ODBC (SUVINIL)

1 – CONFIGURANDO O TINTOMETRICO


I – Entre no Sistema e siga o passo a passo

Clique em “Cadastro” e “Parâmetros do Sistema”



Em seguida vá em

Servidores > Tintométricos > Sherwin Williams




Colocar o ip do servidor da (SHERWIN WILIAMS)

Compartilhar a pasta (SW COLOR)

Em seguida (Testar a conexão)

OBS: Verificar o firewall do Windows



Tintométrico erro de ODBC (SHERWIN WILIAMS)

Lamentamos, mas a consulta não pode ser executada.

Tente atualizar sua base de dados, através da opção "Criar campos".

Se o problema continuar, entre em contato com o Suporte SAT.


Detalhes: [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC Driver Manager] Nome da fonte de dados não encontrado e nenhum driver padrão especificado



Solução:

Para baixar a o driver ODBC é necessário ir no site www.satsistemas.com/ftp aba utilitários > tintométrico > "DriverODBC_VFPODBC.msi."


INSTALAÇÃO DO DRIVER ODBC (SHERWIN WILIAMS)




Clique em "Next"



Aceite os termos de licença e clique em "Next"



Clique em "Next" novamente



Clique em sim na mensagem de administrador e aguarde a instalação até o final




Clique em “Finish” e o driver “ODBC” estará instalado no seu computador.

Colocar o ip do servidor da (RESICOLOR)

Compartilhar a pasta (RESICOLOR)

Em seguida (Testar a conexão)


OBS: Verificar o firewall do Windows.



Colocar o ip do servidor da (CORAL)

Em seguida (Testar conexão)

OBS: Verificar o firewall do servidor.




Clique na “Lazzuril”

O Banco de dados LAZZURIL tem que estar dentro da pasta do SAT.

Exemplo: (LAZZURIL.FDB).

Em seguida (testar a conexão)

OBS: Verificar o firewall do Windows



Colocar o ip do (SUVINIL)

Nome do Banco de Dados

Usuário e senha do Bando.

Em seguida teste conexão.

OBS: Verificar o firewall do Windows.

Tesoura de Ouro - OL - SAT - Parâmetros do Sistema - versão 2019 compilação 191122A

Parâmetros do Sistema

Esc - Fechar F3 - Salvar

Vendas | Cadastros | Estoque | Entrega e Montagem | Financeiro | Compras | Ocupação | Utilitários | Servidores

Servidor SAT on line | Servidor de Franquia | SAT e-commerce | Tintométricos | Servidores de Importação | Arquivo Morto

Sherwin Williams | Resicolor | Coral | Lazzurit | **Suvini**

Suvini

IP ou Nome do Servidor Suvini

Nome do Banco de Dados Suvini

Usuário do Banco de Dados Suvini

Senha do Banco de Dados Suvini

✓ Testar Conexão

Desenvolvido por SAT Sistemas

TINTOMÉTRICO ERRO ODBC (SUVINIL)

Provedor não encontrado é possível que não esteja instalado corretamente.

Sistema SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 2019 compilação 191016A

Pedido de Venda

[X] Esc - Fechar [F2] Consultar Pedidos [F3] Novo Pedido [F5] Salvar [F4] Salvar e Imprimir e Novo [V] Via

Data: 04/05/20 Pedido: 472060 Vendedor: 000 Loja: Tipo: 1 - Orçamento

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 3 - Ordem de Serviço 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Históricos 10 - Retenções 11 - Tintométrico 12 - O...

Selecione o Tintométrico:

Tintométrico Coral



Tintométrico Sherwin Williams



Tintométrico Suvinil



Tintométrico Lazzarini



Tintométrico Resicolor



SAT - Pedido de Orçamento / Venda

Provedor não encontrado. É possível que ele não esteja instalado corretamente.

OK

Digite a Forma de Pagamento do Pedido

Cód. Pagamento	Nome do Cliente	Valor R\$	Valor Conv.	Data Vencimento	Documento	Parcelas	TEF	Autorizado	Cartão	Operação
1										


[Inserir Pgto] [Excluir Pgto] [TEF - Cartão] Total R\$: 0,00 Total Convertido R\$: 0,00

Totais R\$ Valores Adicionais


Produtos:	0,00
Serviços:	0,00
Desconto %:	0,00
Desconto R\$:	0,00
Total	0,00

Para baixar o driver do tintométrico “SUVINIL” é necessário entrar no site www.satsistemas.com/ftp > vá até a aba Utilitarios > “TINTOMETRICO” > baixe os arquivos de acordo com a configuração do seu computador “Windows 32 OU 64 BITS,” sqlncli.msi para 32 BITS e sqlncli_x64.msi para 64 BITS.


Execute o programa




Clique em “Next”




Aceite os termos de licença e clique em "Next"



Clique em "Next" novamente



Clique em "Next" novamente.



Agora clique em "Install", clique em sim na opção de "Administrador" e na próxima tela clique em "Finish".

O driver foi instalado com sucesso.

OBS: o compartilhamento tem que ser no servidor tintométrico e não na máquina que está configurando o Sat.

Finalizado!!